



Lecoder 사용 방법

- 교수자 매뉴얼 -


목차

- 1 Lecoder 설치
- 2 Lecoder 설정
- 3 녹화 준비 및 실행
- 4 판서툴 사용 방법
- 5 녹화 결과 확인
- 6 오류 해결 방법

1. Lecoder 설치

01 Lecoder 다운로드

- (1) 레코더 다운로드 페이지에 접속합니다. (<https://lecoder.kr/ko/download>)
- (2) 사용자 컴퓨터 환경에 맞는 버전의 **다운로드 버튼**을 클릭합니다.
- (3) Windows : 하단에 설치 프로그램이 다운로드 되었으면, 더블 클릭하여 파일을 열어줍니다.
MAC OS : Mac 앱 스토어 페이지가 열리며, 해당 페이지의 안내에 따라 다운로드를 진행합니다.





01 Lecoder 다운로드 (Windows)

(4) '사용자 계정 컨트롤' 팝업이 뜨면 [예] 버튼을 클릭합니다.

(5) 설치가 완료되면 [다음] 버튼을 클릭합니다.

(6) 바탕화면에 설치된  아이콘을 클릭하여 실행합니다.

* 컴퓨터에 Lecoder 프로그램을 한번 설치하면, 바탕화면 또는 학습관리시스템(LMS)에서 바로 사용할 수 있습니다.



2. Lecoder 설정

01 Lecoder 설정

* 다음 명시된 순서대로 설정하는 것을 권장합니다.

- (1) **녹화유형**: 원하는 녹화 유형을 선택합니다. (PC화면 & 비디오 / PC화면 & 마이크)
- (2) **입력장치**: 비디오, 오디오를 설정합니다.
- (3) **저장폴더**: 녹화한 영상이 저장되는 폴더를 확인합니다.
- (4) **환경설정**: 레코더 설정을 확인하거나 변경할 수 있습니다.
- (5) **레코더 시작하기**: 녹화를 시작합니다.





02 녹화유형

원하는 녹화 유형을 선택합니다. (PC화면 & 비디오 / PC화면 & 마이크)

- **PC화면 & 비디오**: PC화면과 교수자의 얼굴, 목소리를 녹화합니다.



- **PC화면 & 마이크**: PC화면과 교수자의 목소리를 녹화합니다.



03 입력장치 (1/2)



비디오, 오디오를 설정합니다.

* 설정한 값은 종료 후 재 접속 시에도 유지됩니다.

- **비디오**: 카메라 입력장치를 설정합니다.

- **오디오**: 마이크 기본장치를 설정합니다.

- **미리보기**: 녹화되는 화면을 미리 볼 수 있습니다.



03 입력장치 (2/2)

입력장치 설정

(1) 비디오 설정과 모양을 원하는 형태로 설정할 수 있습니다.


* default 값은 장치에서 최적화된 기본값입니다.

(2) 오디오 설정과 볼륨을 원하는 형태로 설정할 수 있습니다.

(3) 비디오, 오디오 설정을 완료하고 **[미리보기 시작]** 버튼을 클릭하여 녹화되는 화면을 확인합니다.

* 화면 아래 바의 움직임으로 오디오의 볼륨을 확인할 수 있습니다.


(4) **[적용]** 버튼을 클릭합니다.



(비디오 모양 - 사각형)





(비디오 모양 - 원)



04 저장폴더



녹화한 영상이 저장되는 폴더를 확인합니다.



05 환경설정 (1/3)

저장위치 설정

[찾아보기] 버튼을 클릭하여 녹화 파일의 저장위치를 변경할 수 있습니다.



05 환경설정 (2/3)


인코딩 설정

* 인코딩 : 학습관리시스템(LMS)에 영상 최적화 하는 작업

- **화면**: 비트레이트, 프레임 값을 설정합니다.
- **오디오**: 비트레이트 값을 설정합니다.
- **[기본값]**: 녹화 기능에 최적화된 값으로 설정할 수 있습니다.
- * 기본값: 화면(비트레이트 1024Kbps, 프레임 10fps), 오디오(비트레이트 96Kbps)



The dialog box titled '인코딩 설정' (Encoding Settings) has a close button (X) in the top right corner. It is divided into two main sections: '화면' (Screen) and '오디오' (Audio). Under '화면', there are two dropdown menus: '비트레이트' (Bitrate) set to '1024' Kbps and '프레임' (Frame) set to '10' fps. Under '오디오', there are two dropdown menus: '비트레이트' (Bitrate) set to '96' Kbps and '샘플레이트' (Sample Rate) set to '44.1' kHz. A red button labeled '기본값' (Default) is located at the bottom right of the settings area. At the very bottom of the dialog, there are two buttons: '확인' (Confirm) in red and '취소' (Cancel) in grey.



05 환경설정 (3/3)

LMS 등록



이전에 제작했던 동영상을 LMS에 등록할 수 있습니다.

* 등록 방법은 '5. 녹화 결과 확인' 챕터를 참고 바랍니다.

판서툴 설정

[다운로드] 버튼을 클릭하여 사용할 판서툴을 설정할 수 있습니다.

* 설치 방법은 다음 페이지에서 확인할 수 있습니다.





06 판서툴 다운로드 (1/3)

심플펜 - 키포크소프트

녹화 중인 화면 위에 펜 그리기 및 판서를 할 수 있는 스크린펜 프로그램입니다.

- (1) '판서툴 다운로드' 에서 심플펜 - **[다운로드]** 버튼을 클릭하여 사이트에 접속합니다.
- (2) 사용법을 확인한 후 하단의 **[다운로드]** 버튼을 클릭합니다.
- (3) 하단에 설치 프로그램이 다운로드 되었으면, 더블 클릭하여 파일을 열어줍니다.





06 판서툴 다운로드 (2/3)

심플펜 - 키포크소프트

녹화 중인 화면 위에 펜 그리기 및 판서를 할 수 있는 스크린펜 프로그램입니다.

(4) '사용자 계정 컨트롤' 팝업이 뜨면 **[예]** 버튼을 클릭합니다.

(5) 설치 프로그램이 뜨면 **[다음]** 버튼을 클릭합니다.





06 판서툴 다운로드 (3/3)

심플펜 - 키포크소프트

녹화 중인 화면 위에 펜 그리기 및 판서를 할 수 있는 스크린펜 프로그램입니다.


(6) 설치 진행을 위해 계약 동의에 체크한 후 [다음] 버튼을 눌러 설치를 진행합니다.

(7) 설치가 완료되면 [마침] 버튼을 눌러 설치를 완료 합니다.



3. 녹화 준비 및 실행

01 녹화 준비 항목별 기능




도구	설명
	녹화 화면 영역 지정 (4개의 면에 8개 지정되어 있음)
Display 1 - Primary 1920x1080 @ 0,0	Display 1 모니터를 녹화 (선택한 모습)
Display 2 1680x1050 @ 1920,0	Display 2 모니터를 녹화 (선택하지 않은 모습)
작업표시줄 제외,[0,0x1920,...	녹화 화면 비율 설정
iii 입력장치 설정	비디오, 오디오 장치 설정
	교수자 영상 노출
● 녹화시작	녹화 시작
닫기	녹화 준비 취소

02 녹화 준비 (1/2)

(1) 녹화 화면 영역 설정: 모니터 가장자리에 있는 8개의 제어 단자(분홍색 사각형)를 드래그 하여 녹화할 영역을 직접 설정합니다.

* 촬영 도중에는 영역 변경이 불가능 합니다.





02 녹화 준비 (2/2)

(2) **모니터 선택**: 듀얼 모니터를 사용하는 경우, 상단의 Display 버튼을 클릭하여 녹화하고자 하는 모니터를 선택합니다.

* 듀얼 모니터가 아닐 경우 하나의 모니터 버튼만 나타납니다.


(3) 녹화 기능을 설정하고 녹화를 시작합니다.

- **녹화 화면 비율 설정**: 전체 화면, 작업표시줄 제외 등을 설정할 수 있습니다.
- **입력장치 설정**: 비디오, 오디오 설정을 변경할 수 있습니다.
- **교수자화면(캠화면)**: 교수자 영상을 표시하거나, 교수자 영상을 숨겨서 음성 녹화만 진행할 수 있습니다.
- **녹화시작**: 녹화가 시작됩니다.
- **닫기**: 녹화 준비가 취소되고, 초기화면으로 돌아갑니다.



03 녹화 시작 (1/2)

(1) **[녹화시작]** 버튼을 클릭하면 3초 카운트가 끝나고 녹화가 시작됩니다.



03 녹화 시작 (2/2)

(2) 녹화가 시작되면 하단에 레코더 메뉴가 나타납니다.

① **녹화 시간**: 녹화되고 있는 시간을 확인할 수 있습니다.

② **볼륨 컨트롤**: 마이크 볼륨을 조절합니다.

③ **비주얼라이저**: 볼륨 컨트롤 아래에 있는 초록색 바가 움직이면서 마이크 볼륨을 시각적으로 알 수 있습니다.

④ **교수자화면(캠화면)**: 교수자 영상을 표시하거나, 교수자 영상을 숨겨서 음성 녹화만 진행할 수 있습니다.

*교수자의 영상을 클릭한 채로 위치 이동을 할 수 있습니다.

⑤ **판서툴(LabyPen)**: 판서툴을 실행합니다.

⑥ **일시정지**: 녹화를 잠시 멈춥니다.

⑦ **중지**: 녹화를 종료합니다.

* 중지 버튼을 클릭하면 '녹화를 종료하시겠습니까?' 확인 창이 나타납니다.

⑧ **메뉴 숨김**: 메뉴를 작게 숨길 수 있습니다. 숨김 상태에서는 (>) 버튼이 (<) 로 변경되며, (<) 버튼을 클릭하면 다시 전체 메뉴가 보여집니다.



4. 판서툴 사용 방법 (LabyPen)

01 판서툴(LabyPen) 메뉴

판서툴은 레코더 녹화를 시작하면 자동으로 실행되어 화면 우측에 표시됩니다.

- ① **창 접기 / 창 펼치기:** 판서툴 메뉴를 접어 숨기거나 접힌 상태에서 펼칩니다.
- ② **모니터 선택:** 여러대의 모니터를 사용하는 경우, 판서툴을 이용할 화면을 선택합니다.
- ③ **윈도우 모드 선택하기:** 판서 진행 중 마우스를 사용해야 하는 경우 클릭해서 윈도우 모드로 전환합니다.
* 단축키: ESC
- ④ **필기구 선택:** 사용할 필기구를 선택합니다.
* 필기구는 볼펜, 브러시, 하이라이터가 제공됩니다.
- ⑤ **지우개:** 판서 내용을 지웁니다.
- ⑥ **화이트보드:** 화이트보드 모드를 실행합니다.
- ⑦ **종료:** 판서툴을 종료합니다.



02 필기구 선택

판서툴은 볼펜, 브러시, 하이라이터 3종의 필기구를 지원하며, 굵기와 색을 변경하여 사용할 수 있습니다.


- (1) 녹화가 시작되면 우측에 판서툴 메뉴가 나타납니다.
- (2) 원하는 필기구를 더블클릭 합니다.
- (3) 펜 바꾸기 메뉴에서 원하는 굵기와, 색을 선택하고 선택 완료 버튼을 클릭합니다.
- (4) 필기구를 변경할 때는 다른 필기구 모양의 아이콘을 눌러 전환할 수 있습니다.
- (5) 선택한 필기구를 이용해 판서를 진행합니다.



03 화이트보드

화이트보드 기능을 사용하여 원하는 배경에 판서를 할 수 있습니다.



- (1) 녹화가 시작되면 우측에 판서툴 메뉴가 나타납니다.
- (2) 화이트보드 메뉴를 클릭합니다.
- (3) 원하는 배경을 선택하거나, 찾아보기 버튼을 클릭하여 배경 이미지를 추가할 수 있습니다.
- (4) 배경을 선택하고 판서를 진행합니다.



5. 녹화 결과 확인

01 콘텐츠 미리보기



녹화된 화면을 미리 볼 수 있습니다.



02 저장 폴더 열기

녹화한 파일들이 폴더로 생성되어 있습니다. 날짜와 시간을 확인하여 원하는 파일을 찾습니다.


* 폴더 안에는 영상 파일과 미리보기 파일이 저장 됩니다.



03 LMS에 등록하기 (1/2)

LMS 로그인

- **학교 검색**: 학교를 검색하여 등록합니다.
- * LMS를 통해 접속하면 학교 검색이 없으며 한번 설정된 학교는 다시 설정할 필요가 없습니다.
- **아이디, 비밀번호**: 학교의 아이디와 비밀번호를 입력합니다.
- **로그인**: 로그인 버튼을 눌러 접속합니다.



03 LMS에 등록하기 (2/2)

콘텐츠 업로드

- 강좌 선택: 녹화 영상을 등록할 강좌를 선택합니다.
- * 등록된 강좌가 없을 시 '0000년도 0학기에 참여중인 강좌가 없습니다.' 안내 창이 뜹니다.
- 주차 선택: 녹화 영상을 등록할 주차를 선택합니다.
- 제목: 영상의 이름을 입력합니다.
- 업로드: 지정한 강좌의 주차 영역에 등록합니다.

콘텐츠 업로드

아이디

로그아웃

콘텐츠 20201102_142715.mp4

강좌 선택

주차 선택

9주차 [10월27일 - 11월02일]

제목

2020년 11월 02일

업로드

닫기

9주차 [10월27일 - 11월02일]



- ▶ 2020_09_18_11_48_08 2020-10-27 00:00:00 ~ 2020-11-02 23:59:59
- ▶ 2020년 11월 02일 2020-10-27 00:00:00 ~ 2020-11-02 23:59:59

6. 오류 해결 방법

01 판서 사용 시 컴퓨터가 느려지거나, 판서가 느리게 나타나는 경우



모니터 해상도가 높을 경우, 녹화 성능(CPU)에 과부하가 걸려서 생기는 현상입니다.

- (1) 윈도우에 '디스플레이 설정' 을 검색하여 실행합니다.
- (2) 해상도를 1920 * 1080 이하로 변경하여 녹화 성능을 조절합니다.



02 전체화면 녹화 시 일부 영역만 녹화되는 경우

- (1) 윈도우에 '디스플레이 설정' 을 검색하여 실행합니다.
- (2) 배율 및 레이아웃을 100%로 지정합니다.





03 웹캠 및 오디오가 동시에 인식 안 되는 경우 (1/3)

백신 프로그램 혹은 보안 프로그램이 Lecoder의 웹캠/마이크 접근을 막는 경우 입니다.

(1) 윈도우에 '카메라' 를 검색하여 실행합니다.


(2) 카메라가 정상적인지 확인합니다.



03 웹캠 및 오디오가 동시에 인식 안 되는 경우 (2/3)

카메라가 정상이 아닐 때, 첫 번째 방법



(1) 해당 백신프로그램을 종료 후 다시 시도합니다.



03 웹캠 및 오디오가 동시에 인식 안 되는 경우 (3/3)



카메라가 정상이 아닐 때, 두 번째 방법

- (1) 윈도우에 '디스플레이 설정' 을 검색하여 실행합니다.
- (2) 이미징 장치 혹은 웹카메라의 여부를 확인합니다.




04 영상이 검은색으로 녹화된 경우 (1/2)

- (1) 윈도우에 '디스플레이 설정' 을 검색하여 실행합니다.
- (2) '그래픽 설정' 을 클릭합니다.



04 영상이 검은색으로 녹화된 경우 (2/2)

- (3) **[찾아보기]** 버튼을 클릭하여 C:\Program Files (x86)\Lecoder\LecoderOBS\bin\32bit\LecoderOBS32.exe를 추가합니다.
- (4) OBS Studio의 **[옵션]** 버튼을 클릭합니다.
- (5) 그래픽 기본 설정 값을 '절전' 으로 바꾼 후 **[저장]** 버튼을 클릭합니다. 재부팅 후 다시 녹화 진행 합니다.



05 마이크 연결이 안되는 경우 (1/3)




Lecoder 에서 사용하는 마이크 입력은 '기본 장치' 를 자동으로 연결합니다.

* Lecoder 종료 후 진행합니다.

(1) 제어판 > 하드웨어 및 소리 > 소리 클릭합니다.

(2) 녹음 탭에서 녹음 장치를 클릭합니다.



* 장치가 보이지 않을 경우에는 빈 화면 우 클릭 후 '사용할 수 없는 장치 표시' 를 체크합니다.



05 마이크 연결이 안되는 경우 (1/3)



(3) 해당 녹음 장치 > 기본장치 > 적용을 클릭합니다.

(4) 설정 후 제대로 작동이 되는지 마이크 입력을 확인합니다.





05 마이크 연결이 안되는 경우 (3/3)

- (5) Lecoder 실행 > 입력장치를 클릭합니다.
- (6) 마이크 기본장치를 선택한 후 **[미리보기 시작]** 버튼을 클릭합니다.
- (7) 마이크 볼륨이 움직이는 것을 확인한 후 **[적용]** 버튼을 클릭합니다




06 마이크 볼륨이 작아 소리가 작게 녹음되는 경우

- (1) 사용 중인 마이크 장치의 오른쪽 클릭 후 [속성]을 클릭합니다.
- (2) 수준 탭에서 화살촉을 이용하여 소리를 높여줍니다.



07 스피커 볼륨이 작아 소리가 작게 들리는 경우 (1/2)

- (1) 윈도우에 '소리 설정' 을 검색하여 실행합니다.
- (2) '앱 볼륨 및 장치 기본 설정' 을 클릭합니다.



07 스피커 볼륨이 작아 소리가 작게 들리는 경우 (2/2)

(3) 앱에 따라 볼륨 조절이 가능합니다.

* 크롬 or 익스플로러 or 웨엑스 등 특정 응용 프로그램에서만 소리가 작은 경우, 이 스피커 볼륨을 확인해주시기 바랍니다.

* 더 자세한 사항들은 Lecoder 홈페이지를 참고하시기 바랍니다. (<https://lecoder.kr/ko/faq>)

